

PROCEDURA ROZMRAŻANIA NASIENIA (011, 511, itp)

ZANIM ZACZNIESZ...

1. Sprawdź, które krowy masz inseminować i upewnij się, że zwierzę jest w poskromie albo skutecznie unieruchomione.
2. Sprawdź nasienie, które wykorzystasz do inseminacji danego zwierzęcia.
3. Umyj ręce.
4. Monitoruj zapasy, aby nie zabrakło niczego wtedy, gdy tego potrzebujesz!
5. Trzymaj akcesoria w jednym miejscu, aby mieć łatwy dostęp do tego, co musisz mieć pod ręką.

PRZYGOTOWYWANIE SŁOMEK

1. Przygotuj pojemnik do rozmrażania, napełniając go czystą wodą o temp. 35-37° C.
2. Odnajdź w kontenerze wieszak, na którym znajduje się potrzebne nasienie.
3. Podnieś wieszak, ale nie wyżej niż linia mrożenia w kontenerze.
4. Za pomocą szczypiec przenieś w mniej niż 5 s słomkę z kontenera do pojemnika do rozmrażania.
5. Ustaw minutnik na 45 sekund.
6. **Rozmrażaj słomkę z nasieniem przez minimum 45 s w temp. 35-37° C.**
7. Gdy słomka się rozmrozi, ogrzej pistolet inseminacyjny i jednorazową osłonkę poprzez umieszczenie ich w podgrzewaczu do pistoletu.
8. Po upływie 45 s wyjmij nasienie z pojemnika do rozmrażania i dokładnie osusz słomkę, używając papierowego ręcznika.
9. Odetnij prosto i czysto zaplombowany koniec słomki.
10. Włóż odcięty koniec słomki do osłonki w podgrzewaczu do pistoletu i pozwól, by opadła na dno.
11. Wyjmij pistolet inseminacyjny z podgrzewacza i natychmiast włóż go do jednorazowej osłonki oraz zabezpiecz we właściwym miejscu.
12. Przesuń tłok pistoletu do przodu, aby usunąć powietrze.
13. Zużyj słomkę z nasieniem, inseminując krowę w ciągu 10 minut.

CO WOLNO I CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ PODCZAS UŻYTKOWANIA NASIENIA

WOLNO

1. Jeśli w kontenerze trudno jest odnaleźć potrzebną słomkę z nasieniem, z powrotem włóż wieszak do kontenera, odczekaj 15 s i spróbuj ponownie.
2. Zabezpiecz słomkę przed szokiem termicznym i działaniem promieni słonecznych.
3. Wykonaj inseminację krowy możliwie najszybciej po prawidłowym rozmrożeniu porcji nasienia.

NIE WOLNO

1. **NIE** rozmrażaj za jednym razem więcej niż trzech (3) słomek.
2. **NIE** wkładaj rozmrożonych albo częściowo rozmrożonych słomek z powrotem do kontenera.

Sprzęt, którego potrzebujesz:

- Kontener na nasienie
- Rozmrażacz do nasienia
- Termometr
- Kleszcze albo szczypce
- Obcinarka do słomek albo nożyczki
- Minutnik
- Ręcznik papierowy
- Lubrykant / żel do inseminacji
- Pistolet inseminacyjny
- Podgrzewacz do pistoletu inseminacyjnego
- Plastikowe osłonki jednorazowego użytku
- Plastikowe rękawice jednorazowe

